

查詢 MAC 網址的方法 (Vista) (桃園國中資訊組 08/06/02)

★請先確認目前無線網路正在運行。

方法一：


1. 開啟”控制台”，選擇”網路和共用中心”。




2. 確認無線網路已經連線，然後按”檢視狀態”。



3. 選擇”詳細資料”。




4. 如下圖箭頭所指的那串數字”00-15-AF-8B-XX-XX”，就是網卡實體位址(六組共12字)。




方法二：


1. 開啟”開始”工具列，連點兩下”附屬應用程式”。




2. 選取”命令提示字元”。



3. 在提示符號下輸入 **ipconfig/all** 。



4. 找到**無線區域網路介面卡**的實體位置如下” 00-15-AF-8B-XX-XX” (共六組 12 字)。
(此畫面右邊有可上下捲動頁面的捲軸，資料多時可用滑鼠捲動尋找)



5. 同時也能找到有線網路的實體位置。

```
命令提示字元
DHCP 伺服器 . . . . . : 192.168.123.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 268441007
DNS 伺服器 . . . . . : 163.30.55.1
NetBIOS over Tcpip . . . . . : 啟用

Ethernet 介面卡 區域連線:

媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
描述 . . . . . : Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit
Ethernet NIC (NDIS 6.0)
實體位址 . . . . . : 00-1F-C6-27-...
DHCP 啟用 . . . . . : 是
自動設定啟用 . . . . . : 是

通道介面卡 區域連線* 6:

連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
描述 . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
實體位址 . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP 啟用 . . . . . : 否
自動設定啟用 . . . . . : 是
IPv6 位址 . . . . . : 2001:0:cf2e:308c:1c97:1e53:3f57:8488<偏好
選項>
連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::1c97:1e53:3f57:8488%14<偏好選項>
```

這組是有線的網路實體位置

2008 桃園國中資訊組 製