

查詢 MAC 網址的方法

(桃園國中資訊組 06/12/25)


請先確認目前只有無線網路在運行，若有其他網路請先關閉。

一、WinXP & Win2000 & Win2003


1. 開啟”開始”工具列，選擇”執行”。



2. 在執行對話框內輸入”cmd ”，然後按”確定”鍵。




3. 在出現的命令提示符號後輸入” ipconfig/all ”，然後按下鍵盤上的” Enter”。



```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\teacher>ipconfig/all
```

4. 出現如下圖的紅圈內那串數字” 00-05-1C-10-4E-E5 ”，就是網卡位址。
(若有兩個以上位址出現，請先將其他網路關閉，只剩無線網路，此畫面就會只剩無線網卡位址)



```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\teacher>ipconfig/all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : Uio-5-LEMEL
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Unknown
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter 區域連線 2:

    Connection-specific DNS Suffix . : local
    Description . . . . . : Realtek RTL813x Family PCI Fast Ethernet NIC #2
    Physical Address. . . . . : 00-05-1C-10-4E-E5
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 192.168.0.196
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.0.254
    DHCP Server . . . . . : 192.168.0.254
    DNS Servers . . . . . : 163.30.55.1
    . . . . . : 163.30.0.1
    Lease Obtained. . . . . : 2006年12月25日 上午 07:22:34
    Lease Expires . . . . . : 2006年12月25日 下午 07:22:34


C:\Documents and Settings\teacher>
```

二、 Win98 & WinME

1. 開啟”開始”工具列，選擇”執行”。



2. 在執行對話框內輸入” winipcfg ”，然後按”確定”鍵。



3. 出現如下圖的紅圈內那串數字” 00-05-1C-10-4E-E5 ”，就是網卡位址。

